



·概要

本ツールは同一の PC で BricsCAD の旧バージョンのプロファイル(環境)を新バージョンに引き継ぐためのツール です。

BricsCAD の新バージョンと旧バージョンが混在インストールされている状態では、新バージョンの初回起動時に プロファイルなどの設定を新バージョンに移行するかどうか、確認のメッセージが表示されます。

この時、環境を移行しなかった場合、後から設定を引き継ぐことができません。

BricsCAD NW(BricsCAD ネットワーク版クライアントインストーラ)のインストール時には旧バージョンが(デフォルト で)アンインストールされます。その為、旧バージョンの環境移行を行うことができません。

本ツールでは、旧バージョンをアンインストール後でも、旧バージョンのプロファイルを新バージョンの BricsCAD に移行することができます。

ダウンロードファイル:BMig.zip ダウンロードファイルを展開します。 プログラム名: BMig.exe

·事前準備

展開した BMig.exe をデスクトップにコピーします。

·使用方法

- 1. BMig.exe をダブルクリックします。
- 2. 旧バージョンの環境(プロファイル)が移行されます。

 Exilgre
Bige Bige Bige Bige の移行先となる BricsCAD を検出しています 設定の移行元となる BricsCAD のプロファイルを検

BricsCAD 設定移行ツール

移行対象プロファイル

- ・ログオンユーザーのすべてのプロファイル
- ・ログオンユーザの LocalRootFolder※1
- ・ログオンユーザの RoamableRootFolder (default.cui と tipofday.txt *.lnk は除く)※2
- ・メイン cui ファイルに読み込まれていた部分 cui ファイル※3
- ※1 LocalRootFolder は、主にテンプレートがコピーされるフォルダです。
- ※2 RoamableRootFolder は、メニューなどがコピーされるフォルダです。
- ※3 旧バージョンのメイン cui ファイル(後述)をカスタマイズしていた場合、その内容は新バージョンのメイン cui ファイルに引き継ぎません。

部分 cui については、新バージョンでも部分 cui として読み込まれた状態となります。

インストール先がデフォルトでは無い場合のプロファイルの移行

旧バージョンのインストールの既定値(V14の例)

"%Program Files%¥Bricsys¥BricsCAD V14 ja_JP" (V14 の部分はバージョン、bit によって変わります)

旧バージョンのインストール先が上記のデフォルト(既定値)では無い場合、任意に指定する必要があります。

1.BMig.exe と同じ場所にメモ帳などで BMig.txt を作成します。

2.BMig.txtを開き下記のように記述します。(インストール先:Dドライブの例)

[V14]

InstallDir=D:¥Programs¥BricsCAD V17

BMigexe	BN	Alignixi			
BMig.tx	t - メモ帳			_	×
ファイル(F)	編集(E)	 書式(0)	表示(V)	ヘルプ(H)	
[V14] InstallDir=	=D:¥Pro	ograms¥l	BricsCAD	V17	< >
<					>

バージョンをセクション名とし、"InstallDir"をキーとして、インストール先のフォルダをフルパスで記述します。 但し、そのバージョンの BricsCAD が規定のフォルダにインストールされている場合、インストール先は設定ファ イルでは無くレジストリから取得されます。

・複数のバージョンがインストールされている場合の移行

移行元または移行先のバージョンが複数存在する場合、選択するためのダイアログが表示されます。 移行元のバージョンと移行先のバージョンを選択してください。

例)V13,V14,V16 のプロファイルが残っていて、V17 がインストールされている場合 「移行元」からV13,V14,V16 のどちらから移行するかを選択します。

BricsCAD 設定移行ツール	BricsCAD 設定移行ツール
設定の移行先となる BricsCAD を検出しています 設定の移行元となる BricsCAD のプロファイルを検 移行バージョンの設定 ×	設定の移行先となる BricsCAD を検出しています 設定の移行元となる BricsCAD のプロファイルを検 移行バージョンの設定 ×
複数の移行対象があります。 設定を移行するパージョンを指定してください。	複数の移行対象があります。 設定を移行するパージョンを指定してください。
┣移行元(S): V16×64 ~	移行元(S): V16×64 V
移行先(T): V17x64 ~	V10x04 移行先(T): V14x64 V13x64
OK キャンセル	OK キャンセル

・コマンドライン オプション

コマンドプロンプトから本ツールを実行する場合、以下のコマンドラインオプションが使用可能です。

オプション	説明
/1	ログファイルのパスを指定する。指定が無いときは、%TEMP%¥BMig.log に作
	成される。
/s	確認のメッセージボックスなどを出さずに実行する。
/sourse バージョン	移行元バージョンを指定する(例:/source V14)。
	サイレントモード時で指定が無いか無効な場合、インストールされている最新
	の BricsCAD 未満で、最も新しいバージョンのプロファイルが移行元となる
/target バージョン	移行先バージョンを指定する(例:/source V12)。 サイレントモード時で、指定
	が無いか無効な場合、インストールされている最新の BricsCAD が移行先と
	なる。

複数のバージョンのプロファイルが残っている場合、コマンドラインにて"BMig.exe /source V14" 等のようにオプ ション指定することで、バージョンの選択画面を表示せず移行処理を実行可能です。

・部分 cui ファイルの移行

本ツールでは、部分 cui の読み込み状態も新バージョンの BricsCAD に移行します。

*BricsCAD V23	以降はワークスイ	ペースの構造が変化している	るため、部分 cui	は次のように移行されます。
---------------	----------	---------------	------------	---------------

移行元	移行先	補足
V22以前	V23以降	移行元のメイン cui (default.cui) でロードされてい
•default.cui	•modern.cui	た部分 cui を、移行先の 3 種類のメイン cui に
	•classic-ribbon.cui	移行する。
	•classic-toolbar.cui	
V23 以降	V24 以降	移行元の 3 種類のメイン cui でロードされていた
•modern.cui	•modern.cui	部分 cui を、移行先の同名のメイン cui に移行
•classic-ribbon.cui	•classic-ribbon.cui	する。
•classic-toolbar.cui	•classic-toolbar.cui	

·制限事項

・ツールの実行前に、ログオンユーザで一度 BricsCAD を起動し、終了しておく必要があります。
※LocalRootFolder と RoamableRootFolder のいずれかが無い場合、処理を中止します。

- ・メイン cui に加えられた変更は元に戻ります (メニューの並び替えなども含む)。
- ・新しいバージョンのプロファイルを古いバージョンに移行することはできません。
- ・V15から対応のリボンメニューは引き継ぎません。

以上