


## ■プロパティバー折り畳みツール

ビージェソフト株式会社

本ツールはBricsCAD 標準のプロパティバーの折り畳み、一時表示を行うツールです。

※BricsCAD 標準のプロパティバーは通常、表示・非表示のみとなっております。



ダウンロードファイル：BJMinPropertyBar .zip

ダウンロードファイルを解凍します。

解凍後はBricsCAD 対応バージョン毎にフォルダが分かれています。更にバージョンフォルダ以下に win32 (BricsCAD 32bit 版用) フォルダと、x64 (BricsCAD 64bit 版用) フォルダに分かれています。

ご使用のBricsCAD のバージョンとbit の種類をご確認の上、該当フォルダ内のモジュールをご使用ください。

(ツール名)

BricsCAD V16 32bit 用:MinPropertyBar16\_brx

BricsCAD V16 64bit 用:MinPropertyBar16\_brx

BricsCAD V15 32bit 用:MinPropertyBar15.brx

BricsCAD V15 64bit 用:MinPropertyBar15.brx

BricsCAD V14 32bit 用:MinPropertyBar14.brx


BricsCAD V14 64bit 用:MinPropertyBar14.brx

●準備 ファイルのコピー

1.BricsCAD を起動し、メニューから[設定(S)]-[設定(G)...]を選択します。



- 2.[設定]ダイアログが表示されますので、[プログラム オプション]-[ファイル]を展開します。
- 3。「ファイル検索パス」の編集欄をクリックし、右側の... ボタンを押します。



4. 「ファイル検索パス」に設定されたフォルダにご使用になるファイルをコピーします。  
例：「BJMinPropertyBar」 - 「V16」 - 「x64」以下のファイルをコピー

## ● ツール機能のオン/オフ操作方法

1. BricsCAD を起動します。
2. コマンドバーに以下のように入力し、Enter を押します。  
※16 部分をご使用のバージョンに置き換えてください。  
(arxload "MinPropertyBar16.br")
3. 続けてコマンドバーに以下のように入力し、Enter を押します。  
AutoMinimizePropertyBar


コマンドバーに以下のように表示されます。

AutoMinimizePropertyBar is set ON

もう一度コマンドを実行すると、OFになります。

※メニューやツールアイコンなどに下記を登録するとメニュー、ツールアイコンから実行できます。

(arxload " ファイル名.br ");AutoMinimizePropertyBar;




BricsCAD 起動時にプロパティツールバーの表示/非表示機能を ON にしたい場合、on\_start.lsp に以下の記述を追記していただくことで可能です。

(arxload "ファイル名.brx")



(command "AutoMinimizePropertyBar")

## ●操作方法

1. コマンド実行後、プロパティバーが折りたたれます。



2. 折りたたまれたプロパティバーはカーソルを合わせる事で表示されます。



### ●制限事項

1. 本ツールを使用する際、プロパティバーをドッキングした位置により、プロパティバーを再表示した際にバーのサイズ等が変わる場合があります。  
プロパティバーは画面右側にドッキングし、プロパティバーの左右にはツールバーを配置しない状態でのご使用をお勧めいたします。
2. プロパティバーを折り畳んだ状態で BricsCAD を終了しますと、次に BricsCAD を起動した時、プロパティバーは非表示の状態です。  
その場合は、プロパティバーを表示する、またはツールを実行して表示してください。

以上