

BricsCAD ボーナストール

グループ化コマンドツール 説明書



・概要


BricsCAD のグループ化、グループ図形の指示方法、グループ解除機能を各々、別コマンド化して、操作を容易にしました。

・設定方法

1. ダウンロードした BJ_Group.zip を解凍します。
2. BJ_Group.des を任意の場所にコピーします。
例) 「C:\Users\ログインユーザー名\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V**x64\ja_JP\Support」


・使用方法

1. メニューの [ツール] - [アプリケーションのロード] をクリックします。
2. 「アプリケーションファイルをロード」 ダイアログの [アプリケーションファイルを追加] アイコンをクリックします。



3. 任意の場所にコピーした BJ_Group.des を選択し、[開く] ボタンをクリックします。
4. 「ロード」 にチェックを入れ、[閉じる] ボタンをクリックします。
※「自動ロード」にチェックを入れると BricsCAD 起動時に自動ロードされます。
5. コマンドラインに以下のように入力し、Enter キーを押します。
BJ_GROUP_MAKE
6. コマンドバーに下記が表示されるので、グループ化する図形を指示します。
グループ化する図形を選択してください。
図形を選択：
7. 複数図形を選択後、Enter キーを押します。

8. 指示した図形が名前の無いグループ（例: *A1）として作成されます。




・グループ図形指示方法のオン・オフ


1. コマンドバーに以下のように入力し、Enter キーを押します。
BJ_GROUP_ONOFF
2. コマンドバーに“グループ選択をオフにしました”と表示され、カーソルを図形に近づけると、グループ内の図形が個別に選択できるようになっているのがわかります。
3. 再度、コマンドバーに以下のように入力し、Enter キーを押すと “グループ選択をオンにしました”と表示され、カーソルを図形に近づけると、グループ全体の図形が選択されます。

BJ_GROUP_ONOFF

このコマンドはオン / オフのモードを切り替えます。



オフの時の選択状態



オンの時の選択状態

・グループ解除

1. コマンドバーに以下のように入力し、Enter キーを押します。
BJ_GROUP_REMOVE
2. コマンドバーに下記が表示されるので、グループ解除する図形を指示します。
グループ解除する図形を指示：
3. 指示した図形が属するグループが解除され、コマンドバーに次のようなメッセージが表示されます。
解除したグループ:*A1

以上