

■ブロック名変更ツール

2017年11月
ビージェーソフト株式会社

「ブロック名変更ツール」は、カレント図面に定義されているブロック名称を一括で編集するツールです。

図面間でブロックのコピー/貼り付けを行った際、コピー元と貼り付け先に同じ名称で、且つ形状が異なるブロックが存在する場合、コマンドラインに警告メッセージを表示します。

ダウンロードファイル：BJRENAME.zip

ダウンロードファイルを解凍します。

解凍後はBricsCAD 対応バージョン毎にフォルダが分かれています。更にバージョンフォルダ以下にwin32(BricsCAD 32bit 版用)フォルダと、x64(BricsCAD 64bit 版用)フォルダに分かれています。

ご使用のBricsCAD のバージョンとbit の種類をご確認の上、該当フォルダ内のモジュールをご使用ください。


モジュール名：BJRENAME.brx

例：BricsCAD V16 64bit 版をご使用の場合


「BJRENAME」-「V16」-「x64」フォルダにあるBJRENAME.brx をご使用ください。


●準備 ファイルのコピー

1.BricsCAD を起動し、メニューから[設定(S)]-[設定(G)...]を選択します。



2.[設定]ダイアログが表示されますので、[プログラム オプション]-[ファイル]を展開します。

3.「ファイルサーチパス」の編集欄をクリックし、右側の ボタンを押します。




4. 「ファイルサーチパス」に設定されたフォルダにご使用になるファイルをコピーします。
例：「BJRENAME」 - 「V16」 - 「x64」以下のファイルをコピー

● コマンドの実行方法


1. BricsCAD を起動します。
2. コマンドバーに以下のように入力し、Enter を押します。
(arxload "bjrename.brx")
3. 続けてコマンドバーに以下のように入力し、Enter を押します。

BJ-RENAME

BJ 名前変更ダイアログが表示されます。ブロック名一覧には開いている図面のブロック名の一覧が表示されます。




※メニューやツールアイコンなどに下記を登録するとメニュー、ツールアイコンから実行できます。
(arxload "BJRENAME.brx");BJ-RENAME;



●操作方法

1. 編集ブロック名称がある図面を開きます。
2. コマンドを実行します。
BJ 名前変更ダイアログが表示します。



3. ブロック名一覧から変更したいブロック名称を選択します。

1 つ選択した例

複数選択した例

直接入力した例






Shift キー、Ctrl キーを押しながらでブロック名を複数選択することが可能です。

4. 変更後のブロック名称を「新しい名前」に入力します。

1 つ選択した場合の記述例

複数選択した場合の記述例

直接入力した場合の記述例



5.[OK]をクリックします。

ブロック名称が「新しい名前」に変更され、BJ 名前変更ダイアログが終了します。

●ダイアログの説明

ブロック名一覧

開かれている図面に配置されているブロック名のリストが表示されます。

処理対象

ブロック名一覧から選択されたブロックの名称を表示します。1 つ以上のブロックが選択された場合は、「*複数選択*」と表示されます。

新しい名前

変更後の名前を入力します。予約語を使用することが可能です。

予約語


* : 既存ブロック名に置き換わります。

? : 選択ブロック名の文字数目が、その場所の文字に置換されます。


既存のブロック名称の文字数を越えた ? は無視されます。

使用不可文字 : <> / " : | , = ` ;

使用不可文字があった場合、以下のメッセージが表示します。



指定不可名称: 選択リストにある名称と同名称は指定できません。重複メッセージが表示します。



[OK]ボタン

新しい名前に入力された文字のチェック後、変更処理を行いコマンドを終了します。

[適用]ボタン

新しい名前に入力された文字のチェック後、変更処理を行いコマンドを継続します。

継続して処理を行いたい場合は、[適用]ボタンを押してください。

[キャンセル]ボタン

ブロック名称の変更処理を行わず、ダイアログを閉じてコマンドを終了します。

以上