

BricsCAD サーバー/使用グレード変更ツール

BricsCAD のライセンスサーバーを変更された場合に、クライアント PC でライセンスを取得するサーバーの情報を変更する必要があります。

この時に本ツールを使用します。

また、1 台の PC で使用者によって、BricsCAD のグレードを変更したい場合にも本ツールを使用します。 Alfatech 製品の場合は「ライセンス形式の設定」で行えますので、本ツールを使用する必要はありません。

1. プログラム名

本ツールは、BricsCAD V**対応のアルファテックライセンス管理(FlexNet)サービスの ¥MISC¥TOOLS¥¥BCADNWLicenseSetting に入っています。

プログラム名: BCADNWLicenseSetting.exe

もしくは下記からダウンロード可能です。

https://www.bj-soft.jp/support/download/LicenseServerSet.html

本ツールの実行には管理者権限が必要です。BricsCAD を終了した状態で行ってください。

2.ツールの起動

1) クライアント PC のデスクトップなどに BCADNWLicenseSetting.exe をコピーします。

アイコンを右クリックし、「管理者として実行」します。



2) BricsCADNW ライセンスサーバー設定ダイアログが表示します。

🍓 BricsCADNW ライセンスサーバー設定	×			
ライセンスサーバー:				
@Server	追加(A)			
	編集(E)			
	削除(R)			
	上へ(U)			
,	下へ(D)			
設定文字列: @Server				
☑サーバーの存在をチェックする(C)				
グレード : Pro 変更(H)				
ОК	キャンセル			

(ご注意)

BricsCAD ネットワーク版を使用していない PC では本ツール は使用できません。

本ツールを実行された場合、下記のメッセージが表示されま すので、[OK]をクリックして終了してください。





3. ダイアログ説明

🕲 BricsCADNW ライセンスサーバー設定				
ライセンスサーバー:				
@Server	追加(A)			
	編集(E)			
	肖耶余(R)			
	上へ(U)			
	下へ(D)			
設定文字列: @Server				
☑サーバーの存在をチェックする(C)				
グレード : Pro 変更(H)				
ОК	キャンセル			

[追加]:サーバー名を追加します。分散サーバーなど、複数のサーバーを指定する場合に使用します。

[編集]:既存のサーバー設定を変更します。

[削除]:既存のサーバー設定を削除します。

[上へ][下へ]:複数サーバーを設定されている場合に並び順を変更します。

上からの並び順でサーバーのライセンス取得順が決定します。

設定文字列:サーバーの設定状態が表示されます。 分散型表示例

分	散型表示的	列

冗長型	表示例
-----	-----

G BricsCADNW ライセンスサーバー設定 ×	③ BricsCADNW ライセンスサーバー設定 X
ライセンスサーバー:	ライセンスサーバー:
@Server-2 追加(A) 個Server-2 編集(E) 削除(R) 上へ(U) 下へ(D) 下へ(D)	27100@Server_2,27100@Server_3 追加(A) 編集(E) 消除余(R) 上へ(U) 下へ(D)
設定文字列: @Server:@Server-2	設定文字列: 27100@Server,27100@Server-2,27100@Server-3
□ サーバーの存在をチェックする(C)	□サーバーの存在をチェックする(C)
グレード : Pro 変更(H) OK キャンセル	グレード : Pro 変更(H) OK キャンセル

サーバーの存在をチェックする:[OK]をクリックしたときに設定時にサーバーに接続されているかを確認します。

🍓 BricsCADNW ライセンスサーバー設定	×
ライセンスサーバー:	
@Server	追加(A)
	編集(E)
	削除(R)
	上へ(U)
	下へ(D)
設定文字列: @Server	
☑サーバーの存在をチェックする(C)	
グレード : Pro 変更(H)	
ОК	キャンセル

サーバーに接続されていない(ライセンスサーバーに接続できない)場合下記のメッセージが表示されます。

BricsCADNW ライセン	スサーバー設定	×
接続で 接続で 設定を	きないライセンスサー 保存しますか?	-バーがあります。
ОК	キャンセル	エラー表示(D)

[OK]:サーバー設定を保存して終了します。

[キャンセル]:メッセージをキャンセルします。再度サーバーの編集を行ってください。

[エラー表示]:エラー内容を表示します。

エラー改善されない場合、エラー詳細をコピーして サポート(support@bj-soft.jp)までご連絡ください。

■ サーバー接続エラー	×
ライセンスサーバー:	
@Server	
 エラー詳細:	
License server machine is down or not responding. See the system administrator about starting the license server system, or make sure you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE).Feature: BCADNW_PTHostname: ServerLicense path: @Server;FlexNet Licensing error:=96,7. System Error: 11001 "Comm. error" For further information, refer to the FlexNet Licensing documentation.available at	
ОК	

グレード/[変更]:クライアントPCで使用するBricsCADのグレードの変更を行います。

	☑サーバーの存在をチェックする(C)	グレードの変更 ×
クライアント PC にインストールしている BricsCAD の	グレード : Pro 変更(H) OK	使用するグレードを選択してください。
バージョンによって、グレードの表記が異なります。		Platinum
BricsCADV21 以降有り…Lite/Pro/Platinum(V20 以前と混在の場合のみ)		
		OK キャンセル
BricsCADV20 以前のみ…Classic/Pro/Platinum		

4. サーバー名の変更手順

🍓 BricsCADNW ライセンスサーバー設定	×
ライセンスサーバー:	
@Server	追加(A)
	編集(E)
	削除(R)
	上へ(U)
,	下へ(D)
設定文字列: @Server	
□サーバーの存在をチェックする(C)	
ОК	キャンセル

- 1) サーバー名を選択し、[編集]ボタンを押します。
- 2) ライセンスサーバーの編集ダイアログが表示されます。サーバー名を変更し、[OK]をクリックします。

ライセンスサーバーの編集	×		ライセンスサーバーの編集	×
 通常 IPアドレスまたはマシン名 Server ⑦ 冗長構成 IPアドレスまたはマシン名 	ボート番号 ポート番号	•	 通常 IPアドレスまたはマシン名 Server-2 ⑦ 冗長構成 IPアドレスまたはマシン名 	ポート番号 ポート番号 ポート番号
ОК	キャンセル		ОК	キャンセル

- 3) BricsCADNW ライセンスサーバー設定ダイアログに戻ります。
 - サーバー名を確認し[OK]をクリックします。

🔕 BricsCADNW ライセンスサーバー設定	×
ライセンスサーバー:	
@Server-2	追加(A)
	編集(E)
	削除(R)
	上へ(U)
	下へ(D)
設定文字列: @Server-2	
□サーバーの存在をチェックする(C)	
OK	キャンセル

クライアントから BricsCAD、またはライセンスモニタなどを起動して、ライセンスが取得されていることを確認してください。

BricsCADNWライセンスサーバー設定マニュアル

2020年11月第1版発行

発行者 **図研アルファテック**株式会社

https://www.alfatech.jp/